



## HANDLEIDING E-MAIL INSTELLEN MICROSOFT OUTLOOK 2003

Start **Microsoft Office Outlook 2003** en klik op het menu **extra** en kies voor **E-mailaccounts**, u krijgt dan onderstaand venster te zien.



Selecteer **Een nieuwe e-mailaccount toevoegen** en klik op **Volgende**




**E-mailaccounts**

**Servertype**  
U kunt kiezen welk type server u voor de nieuwe e-mailaccount wilt gebruiken.

- Microsoft Exchange-server**  
Verbinding maken met een Exchange-server om e-mailberichten te lezen, openbare mappen te openen en documenten te delen
- POP3**  
Verbinding maken met een POP3-e-mailserver om e-mailberichten te downloaden
- IMAP**  
Verbinding maken met een IMAP-e-mailserver om e-mailberichten te downloaden en postvakmappen te synchroniseren
- HTTP**  
Verbinding maken met een HTTP-e-mailserver (zoals Hotmail) om e-mailberichten te downloaden en postvakmappen te synchroniseren
- Extra servertypen**  
Verbinding maken met een andere werkgroepserver of een e-mailserver van derden

< Vorige   Volgende >   Annuleren

Selecteer **POP3** en klik op **Volgende**



**E-mailaccounts**

**Instellingen voor internet-e-mail (POP3)**  
Al deze instellingen zijn vereist om de e-mailaccount te kunnen gebruiken.

**Gebruikersgegevens**

Naam:

E-mailadres:

**Servergegevens**

Inkomende e-mail (POP3):

Server voor uitgaande e-mail (SMTP):

**Aanmeldingsgegevens**

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wachtwoord onthouden

Aanmelden met beveiligd-wachtwoordverificatie


**Instellingen testen**

Nadat u de gegevens op dit scherm hebt ingevuld, is het raadzaam de account te testen door op de onderstaande knop te klikken. (Hiervoor is een netwerkverbinding vereist)


Vul hier u eigen naam en de gegevens in die uw van ons heeft ontvangen zoals hierboven is voorgedaan.

**Let op!** Uwdomein.nl is natuurlijk uw eigen domeinnaam!

Klik vervolgens op **Meer instellingen...**




Ga naar het tabblad **Server voor uitgaande e-mail**



Vink **Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist** aan!

Vervolgens gaat u naar het tabblad **Geavanceerd**



The screenshot shows the 'Instellingen voor internet-e-mail' dialog box with the 'Geavanceerd' tab selected. The 'Server voor uitgaande e-mail' tab is also visible. The 'Uitgaande e-mail (SMTP)' field is set to 2525. There are checkboxes for SSL and a 'Bezorging' section with a checkbox for leaving a copy on the server and a dropdown for 'Van server verwijderen na' set to 10 dagen.

**Instellingen voor internet-e-mail**

Algemeen | Server voor uitgaande e-mail | Verbinding | **Geavanceerd**

Poortnummers van de server \_\_\_\_\_

Inkomende e-mail (POP3): 110

Voor deze server is een gecodeerde verbinding vereist (SSL)

Uitgaande e-mail (SMTP): 2525

Voor deze server is een gecodeerde verbinding vereist (SSL)

Time-outs voor de server \_\_\_\_\_

Kort  Lang 1 minuut

Bezorging \_\_\_\_\_


Een kopie van berichten op de server achterlaten

Van server verwijderen na 10 dagen

Van server verwijderen na verwijderen uit Verwijderde items

Vul bij Uitgaande e-mail (SMTP) **2525** in (standaard staat daar 25)

Klik vervolgens op **OK**



Klik op **Voltoeien** en u bent klaar!